




Configuração da Rede UNB Wireless


Configurar sistema operacional WINDOWS 7

É necessário verificar se existe alguma configuração existente na placa de rede sem fio.

1. Abra as configurações da “**Central de Redes e Compartilhamento**”, clicando com o botão direito do mouse no ícone da rede Wifi (localizado na parte inferior a direita na barra de tarefas do Windows) e selecionando “Abrir a Central de Rede e Compartilhamento”.




2. Em seguida, selecione a opção “**Gerenciar redes sem fio**”.







3. Procure na lista de redes configuradas se uma ou ambas as redes (UnB Wireless/eduroam) então listadas. Caso estejam, selecione uma delas e clique em **“Remover”** e em seguida **“Criar um Perfil de Rede Manualmente”**. Faça isso para cada uma das redes.



4. Com as devidas informações prévias removidas, podemos agora fazer a nova configuração manual de ambas as redes.



5. Ainda na sessão de Gerenciar Redes sem Fio, escolha a opção “Adicionar”





6. Configure cada item de acordo com a imagem abaixo e selecione “**Avançar**”.

Conectar-se manualmente a uma rede sem fio

Digite as informações da rede sem fio que deseja adicionar

Nome da rede: UnB Wireless

Tipo de segurança: WPA2-Enterprise

Tipo de criptografia: AES

Chave de Segurança: ☐ Ocultar caracteres

☒ Iniciar esta conexão automaticamente

☐ Conectar mesmo que a rede não esteja transmitindo

Aviso: com esta opção, a privacidade do computador poderá estar em risco.

Avançar Cancelar

7. Clique em “**Alterar configurações de conexão**”,

Conectar-se manualmente a uma rede sem fio


UnB Wireless adicionado(a) com êxito

Alterar configurações de conexão
Abre as propriedades da conexão para que eu possa alterar as configurações.


Fechar




8. Navegue para a aba “Segurança” e entre na opção “Configurações”.




9. Desmarque a opção “Validar certificado do servidor” e entre na opção “Configurar”... e desmarque a opção mostrada a seguir.






10. Após fechar a janela, clique em “OK” novamente.






11. Agora navegue para a opção “**Configurações Avançadas**”.




12. Na aba “**Configurações 802.1x**”, inserir as seguintes configurações de acordo com a imagem abaixo e clicar em “**Salvar Credenciais**”.





13. Preencher com os dados do usuário e confirmar clicando em “OK”.



Observação:

- Lembrando que, se você for usuário convidado sem vínculo algum com a UnB suas “Credenciais de Acesso” serão o seu número de CPF (sem traços e pontos) ou o seu Passaporte (sem traços e pontos) e a senha cadastrada no sistema de cadastramento de usuários convidados.
- Se você for aluno da UnB, suas “Credenciais de Acesso” serão a matrícula de aluno regular e a senha do seu e-mail acadêmico do domínio @aluno.unb.br da mesma maneira que você acessa seu e-mail acadêmico.
- Se você for servidor, professor, prestador de serviço autorizado ou possuir e-mail institucional do domínio @unb.br suas “Credenciais de Acesso” serão o seu e-mail /senha institucional da UnB.

Pronto!

Agora a sua conexão está configurada corretamente. Basta confirmar novamente e fechar a sessão de configurações avançadas.

Caso a rede não entre automaticamente, desconecte da rede e entre novamente, se o problema persistir reinicie o computador.